

Checklist de verificación

Antes de activar tu bot en cuenta real

15 puntos de verificación

4 secciones

Imprimible · Digital

Revisa cada punto antes de activar el bot con dinero real. Marca cada casilla cuando hayas confirmado el ítem. Un solo punto incorrecto puede impedir que el bot opere o afectar su rendimiento.

SECCIÓN 01

Broker y cuenta

Verifica que tu cuenta de trading cumple los requisitos mínimos.



Broker regulado

Tu broker tiene regulación vigente: FCA, CySEC, FSCA, ASIC o equivalente. Los brokers sin regulación ofrecen peores condiciones y mayor riesgo.



MetaTrader 5 build 3000+

Tienes MT5 actualizado a build 3000 o superior. Versiones antiguas pueden ser incompatibles con el archivo .ex5.



Tipo de cuenta correcto

Usas cuenta Standard, ECN o Raw — no cent ni micro. Las cuentas cent alteran el cálculo de lotes y pueden generar resultados inesperados.



Apalancamiento mínimo 1:100

Con menos apalancamiento el margen requerido puede bloquear las entradas del bot.



Capital mínimo depositado

Depósito mínimo según el bot: \$500 para Castell Asset Group Gold o Castellnoxhibrit · \$300 para CAg Signal Pro.

SECCIÓN 02

Spread y condiciones del broker

Condiciones que afectan directamente la ejecución y rentabilidad del bot.

- **Spread en XAUUSD \leq 25 puntos**
Verifica el spread típico de tu broker en XAUUSD en sesión europea. Spreads superiores activan el filtro InpMaxSpread y el bot no abrirá operaciones.
- **Ejecución tipo Market (no Dealing Desk)**
Tu broker usa ejecución Market sin requeteo. La ejecución instantánea puede generar slippage excesivo.
- **Zona horaria del servidor conocida**
Sabes en qué GMT opera el servidor de tu broker (GMT+0, GMT+2, GMT+3). Los parámetros InpHourFrom y InpHourTo dependen de esta zona horaria.

SECCIÓN 03

Instalación y activación de licencia

El bot debe estar correctamente instalado y la licencia vinculada a tu cuenta.

- **Archivo .ex5 en carpeta MQL5/Experts**
Ruta: MetaTrader 5 → Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL5 → Experts. El bot debe aparecer en el Navegador bajo "Expert Advisors".
 - **Número de cuenta coincide con la licencia**
La licencia fue registrada exactamente con el número de cuenta que vas a usar. Cualquier diferencia generará error de licencia al iniciar.
 - **Botón Auto Trading activo (verde)**
El botón "Auto Trading" en la barra superior de MT5 está activo. Sin este permiso el bot no puede abrir ninguna orden.
 - **Permisos del bot habilitados**
Configuración del bot → pestaña "Común" → "Permitir trading automático" marcado. El ícono del bot en el gráfico debe mostrar una carita feliz, no una X roja.
-

SECCIÓN 04

Gestión de riesgo y parámetros

Configura el riesgo antes de activar. Es tu primera línea de protección del capital.



Tamaño de lote calibrado al capital

InpLotSize configurado para que el riesgo por operación no supere el 1–2% de tu capital. Ejemplo: con \$500 y lote 0.01 el riesgo máximo es aproximadamente \$13–15.



Drawdown máximo definido

InpMaxDailyLossPct configurado entre 3–5%. El bot se pausará automáticamente si se alcanza el límite de pérdida diaria.



Conexión 24/5 garantizada

Tu PC permanece encendida las 24h durante la semana, o tienes un VPS Windows activo. Una desconexión puede dejar posiciones abiertas sin gestión activa.



Advertencia de riesgo: El trading en mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede resultar en pérdida parcial o total del capital. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Opera únicamente con capital que puedas permitirte perder.